

Luento 4 (verkkoluento 4)

Aliohjelmien toteutus

Tyypit, Parametrit
Aktivaatitietue (AT)
AT-pino, rekursio

Aliohjelmatyypit

- Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet
 - aliohjelma, proseduuri
 - Parametrit (sisäänmeno- ja ulostuloparametrit)
 - funktio
 - parametrit, paluuarvo
 - metodi
 - parametrit, ehkä paluuarvo
- Konekielitason vastaava käsite
 - aliohjelma
 - parametrit ja paluuarvo(t)

Parametrit ja paluuarvo

- Muodolliset parametrit

- määritelty aliohjelmassa ohjelmointihetkellä
- tietty järjestys ja tyyppi
- paluuarvot

```
Tulosta (int x, y)  
void Tulosta (int x, y)
```

```
Laske(int x): int  
int Laske(int x)
```

- käsittely hyvin samalla tavalla kuin parametreillekin

- Todelliset parametrit ja paluuarvo

- todelliset parametrit sijoitetaan muodollisten parametrien paikalle kutsuhetkellä suoritusaikana
- paluuarvo saadaan paluuhetkellä ja sitä käytetään, kuten mitä tahansa arvoa

```
Tulosta (5, apu+1);  
x = Laske( y+234);
```

Parametrityypit

- Arvoparametri
 - Välitetään todellisen parametrin arvo (eli sen kopio) kutsuhetkellä
 - Arvo voidaan lukea
 - Alkuperäistä arvoa ei voi muuttaa, mutta arvon kopiota voi muuttaa
- Viiteparametri
 - Välitetään todellisen parametrin osoite
 - Arvo ja osoite voidaan lukea, arvoa voi muuttaa osoitteen avulla
 - Aliohjelma voi muuttaa pääohjelman dataa
- Nimiparametri (*yleensä vain tulkittavissa skriptikielissä*)
 - Välitetään todellisen parametrin nimi (merkkijono)
 - Nimi (merkkijono) kuvataan arvoksi kutsuhetkellä
 - Semantiikka määräytyy vasta kutsuhetkellä

swap(i, j) -- makro, nimiparametrit

```
tmp = i;  
i = j;  
j = tmp;
```

```
swap(x, y);
```

```
swap(k, T[k]);
```

```
tmp = x;  
x = y;  
y = tmp;
```

```
tmp = k;  
k = T[k];  
T[k] = tmp;
```

Aliohjelmien toteutuksen osat

- Paluuosoite
 - kutsukohtaa seuraavan käskyn osoite
- Parametrien välitys
- Paluuarvon välitys
- Paikalliset muuttujat
- Rekisterien varaus (allokointi)
 - Kutsuva ohjelman osa haluaa säilyttää käyttämiensä rekisterien arvot!
 - pääohjelma, toinen aliohjelma, sama aliohjelma, metodi, ...
 - Aliohjelman pitää aluksi tallettaa (muistiin) käytettävien rekisterien arvot ja lopuksi palauttaa ne ennalleen


Aktivaatietue (Aktivoitietue)

(activation record,
activation frame)

```
int funcA (int x,y);
```


- Aliohjelman toteutus (ttk-91)

- funktion paluuarvo
(tai kaikki paluuarvot)
- kaikkien (sisäänmeno- ja ulostulo-)
parametrien arvot
- paluuosoite
- kutsukohdan aktivaatietue
- kaikki paikalliset muuttujat ja
tietorakenteet
- aliohjelman ajaksi talletettujen
rekistereiden alkuperäiset arvot



Aktivaatietuepino muistissa

- Aktivaatietueet (AT) varataan ja vapautetaan dynaamisesti (suoritusaikana) pinosta (muistista)
 - SP (eli R6) osoittaa pinon pinnalle
- Aktivaatietuepino
 - FP (R7) osoittaa voimassa olevan AT:n sovittuun kohtaan (ttk-91: vanhan FP:n osoite)
- Pinossa olevaa AT:tä rakennetaan ja puretaan käskyillä:
 - PUSH, POP, PUSHR, POPR
 - CALL, EXIT (SVC, IRET)




Talleta arvo pinoon

Talleta R0-R5 pinoon

Aliohjelmakutsun toteutus

- Toteutus jaettu eri yksiköille



Aliohjelmaesimerkki (13)

käyttö:

```
int fA (int x, y)
{
    int z = 5;

    z = x * z + y;
    return (z);
}
```

...

T = fA (200, R);

R DC 24

...

PUSH SP,=0 ; tila paluuarvolle

PUSH SP, =200

PUSH SP, R

muistista
muistiin!!

CALL SP, fA

talleta PC, FP
asetta PC,
kutsu & paluu
palauta FP, PC
vapauta par tila

POP SP, R1

STORE R1, T

2. operandi
aina rekisteri

...

tämän-
hetkinen,
nykyinen
FP

FP

Aliohjelmaesimerkki

(ei animointia)

```
int fA (int x, y)
{
    int z = 5;

    z = x * z + y;
    return (z);
}
```

...

T = fA (200, R);

tämän-
hetkinen,
nykyinen
FP

FP

...
...
paluuarvo
par x=200
par y=24

käyttö:

R DC 24

...

PUSH SP,=0 ; ret. value space

PUSH SP, =200

PUSH SP, R

muistista
muistiin!!

CALL SP, fA

talleta PC, FP
asetta PC,
kutsu & paluu
palauta FP, PC

POP SP, R1

STORE R1, T

2. operandi
aina rekisteri

...

Aliohjelma- esimerkki ⁽¹²⁾

```
int fA (int x, y)
{
    int z = 5;

    z = x * z + y;
    return (z);
}
```

...

T = fA (200, R);

Kaikki viitteet
näihin tehdään
suhteessa FP:hen

paluuarvo

aliohjelman toteutus:

```
retfA EQU -4 # return value
parX   EQU -3 # params
parY   EQU -2
locZ   EQU 1  # local vars
```

```
fA      PUSH SP, =0 ; alloc Z
        PUSH SP, R1 ; save R1
```

```
LOAD R1, =5; init Z
STORE R1, locZ (FP)
```

```
LOAD R1, parX (FP)
MUL  R1, locZ (FP)
ADD  R1, parY (FP)
STORE R1, locZ (FP)
STORE R1, retfA (FP)
```

```
POP    SP, R1; recover R1
```

```
SUB    SP, =1 ; free Z
```

```
EXIT   SP, =2 ; 2 param.
```

prolog

epilog

(ei animointia)

Aliohjelma- esimerkki


```
int fA (int x, y)
{
    int z = 5;

    z = x * z + y;
    return (z);
}

...

T = fA (200, R);
```

Kaikki viitteet
näihin tehdään
suhteessa FP:hen



aliohjelman toteutus:

```
retfA EQU -4
parX   EQU -3
parY   EQU -2
locZ   EQU 1
```

```
fA      PUSH SP, =0 ; alloc Z
        PUSH SP, R1 ; save R1
```

```
LOAD R1, =5; init Z
STORE R1, locZ (FP)
```

```
LOAD R1, parX (FP)
MUL   R1, locZ (FP)
ADD   R1, parY (FP)
STORE R1, locZ (FP)
STORE R1, retfA (FP)
POP   SP, R1; recover R1
SUB   SP, =1 ; free Z
EXIT  SP, =2 ; 2 param.
```

prolog

epilog

Viiteparametri

Kutsu $T = fB(R, \underline{S}, \underline{T})$

```
R      DC 24
S      DC 56
T      DC 77
pT     DC 0   ; pointer
...
LOAD   R1, =T   ; initialize pT
STORE  R1, pT
...
PUSH   SP,=0 ; tila paluuarvolle
PUSH   SP, R   ; arvoparametri
PUSH   SP, =S ; viiteparametri
PUSH   SP, pT ; viiteparametri
CALL   SP, fB
POP     SP, R1
STORE  R1, T
...
```

Y ja Z ovat viiteparametreja:

```
retfB  EQU -5 ; paluuarvo
parX    EQU -4 ; arvoparametri
vparY   EQU -3 ; viiteparam
vparZ   EQU -2 ; viiteparam
```

```
fB      PUSH  SP, R1 ; save R1
```

```
LOAD R1, parX (FP)
```

```
MUL  R1, @vparY (FP)
```

```
ADD  R1, @vparZ (FP)
```

```
STORE R1, retfB (FP)
```

```
POP   SP, R1; recover R1
```

```
EXIT  SP, =3 ; 3 param.
```

Muuttujan S osoite

Osoitinmuuttujan pT arvo on muuttujan T osoite

KJ-palvelun kutsu (proseduraalisesti)


- (Esim.) samalla tavalla kuin aliohjelman kutsu
 - CALL käskyn asemesta SVC (SuperVisor Call)
- Tila paluuarvolle?
- Parametrit pinossa vai rekistereissä? (palvelukohtaisesti)
- SVC kutsu
 - Kutsuttavan rutiinin numero operandina
- IRET paluu
- Paluuarvo (OK, virhe) pois pinosta tarkistusta varten

fOK = ReadBlock (fp, 64)

```
...  
PUSH SP, =0 ;paluuarvo  
PUSH SP, =FileBuffer  
PUSH SP, CharCnt  
PUSH SP, FilePtr  
  
SVC SP, =ReadBlock  
  
POP SP, R1  
JNZER R1, FileTrouble  
...
```


Aliohjelmakutsu

- Toteutus jaettu eri yksiköille



Aktivaatietuepino muistissa

- Aktivaatietueet (AT) varataan ja vapautetaan dynaamisesti (suoritusaikana) pinosta (muistista)
 - SP (=R6) osoittaa pinon pinnalle
- Aktivaatietuepino
 - FP (R7) osoittaa voimassa olevan AT:n sovittuun kohtaan (ttk-91: vanhan FP:n osoite)
- Pinossa olevaa AT:tä rakennetaan ja puretaan käskyillä:
 - PUSH, POP, PUSHR, POPR
 - CALL, EXIT (SVC, IRET)




Talleta R0-R5 pinoon

-- Loppu --

M. Wilkes:
EDSAC (1949)

- rekisterit (6 kpl), tyhjiöputkilla
- käsky- ja datamuisti, 32 elohopea-viiveputkea, kukin 32 kpl 18b sanaa (n. 2 Kb)
- kertolasku 5.4ms, 650 IPS
- ensimmäinen ”stored program” –tietokone
- 3000 tyhjiöputkea, sähkökulutus 12 kW, tila 5x4m



http://www.cl.cam.ac.uk/Relics/archive_photos.html